



Visitantes:

Consultar con el personal de enfermería antes de entrar.



Guantes y Bata

- Póngase bata y guantes para entrar a la habitación o box.
- Use guantes toda vez que toque la piel del paciente o superficies y artículos cercanos a él.
- Quítese la bata y guantes antes de retirarse.



Higiene de manos

- Evite el contacto innecesario con las superficies cercanas al paciente.

Lavase las manos con agua y jabón:

- Antes de ponerse la túnica y guantes, para entrar a la habitación.
- Luego de retirarse los guantes y la túnica.



Habitación

- Los pacientes con Infección del *Clostridium difficile* no pueden compartir la habitación, con la excepción de pacientes con el mismo diagnóstico.



Traslado del Paciente

- Realice el traslado sólo si es muy necesario por razones médicas.
- Cambie la ropa personal del paciente y de cama, antes del traslado.
- Avise al servicio donde se traslade sobre la situación de infectado con *C. difficile* del paciente y la necesidad de mantener las precauciones de contacto en su atención. Enfatizar en la higiene ambiental cuando se retire.
- Durante el traslado evite que el paciente y quienes lo trasladan toquen o entren en contacto innecesario con superficies, dispositivos o instrumentos.
- Realice higiene de manos antes y luego de trasladar al paciente.



Ambiente

- Realice desinfección de rutina del ambiente y superficies de alto contacto en cada turno y utilice una concentración de cloro orgánico o hipoclorito de sodio, al menos a 1000 ppm.
- No comparta artículos usados en los paciente en aislamiento con otros. Si es inevitable, limpie y luego desinfecte con compuestos clorados antes de su uso en el otro paciente.
- Al alta del paciente, monitoree la higiene terminal con marcadores de superficies y repita la higiene ambiental hasta obtener un 100% de desaparición de las marcas.
- Una vez satisfecho el monitoreo con marcadores de superficie, es recomendable supervisar con bioluminiscencia (ATP) antes de dar de alta la habitación para nuevos ingresos. Si el resultado de ATP es insatisfactorio, repita la higiene hasta obtener resultados de ATP satisfactorios en todas las superficies de alto contacto.